

NVDA 2019.2 Guida rapida ai comandi

Iniziare con NVDA

Gesti di NVDA nei dispositivi a tocco

Modalità di tocco

Per cambiare la modalità di tocco, eseguire un tocco con tre dita.

Comandi di base da tastiera

Nome	Tasto Desktop	Tasto laptop	Tocco	Descrizione
Interrompe la Sintesi Vocale	Control	Control	tocco con due dita	Ferma immediatamente la Sintesi Vocale
Pausa Sintesi Vocale	Shift	Nessuno	Mette in pausa immediatamente la Sintesi Vocale. Premendo nuovamente il tasto la sintesi vocale riprenderà a parlare dal punto in cui era stata fermata (sempre che questo sia supportato dal sintetizzatore utilizzato, in genere non dovrebbe costituire un problema)	
Menu NVDA	NVDA+n	Doppio tocco con due dita	Mostra il Menu di NVDA per permettere di accedere alle Preferenze, agli strumenti, all'Aiuto etc	
Commuta modalità voce	NVDA+s	NVDA+s	Nessuno	Commuta la modalità di voce tra parlare, disattivato e beeps.
Commuta Modalità Aiuto Immissione	NVDA+1	NVDA+1	Nessuno	in questa modalità sarà possibile premere qualsiasi tasto e ne verrà annunciato il nome e la propria funzione in NVDA
Uscire da NVDA	NVDA+q	NVDA+q	Nessuno	Esce da NVDA
Passa Tasto Successivo a	NVDA+f2	NVDA+f2	Nessuno	Questo comando istruisce NVDA a passare la combinazione di tasti successiva all'applicazione attiva, anche se si tratta di un

				comando di NVDA.
Attiva/ disattiva modalità riposo	NVDA+ shift+s	NVDA+S hift+z	Nessuno	La modalità riposo, sleep mode disabilita tutti i comandi di NVDA e l'output tramite voce/braille per l'applicazione corrente. Risulta utile se si ha a che fare con programmi che forniscono direttamente indicazioni vocali (audiogame, centralini telefonici, etc). Ripremere la combinazione di tasti per disattivare questa funzione.

Conoscere Informazioni di sistema

Nome	Tasto	Descrizione
Annuncia data/Ora	NVDA+f12	Premendo una volta questa combinazione di tasti viene annunciato l'orario corrente, mentre premendola due volte verrà annunciata la data
Annuncia stato batteria	NVDA+shift+b	Annuncia elementi come la percentuale di carica della batteria, se il computer è collegato alla corrente, etc.
Legge testo negli appunti	NVDA+c	Annuncia il testo contenuto negli appunti, se presente.

Esplorare lo schermo con NVDA

Esplorare con il focus di sistema

Nome	Tasto desktop	Tasto laptop	Descrizione
Legge il focus	NVDA+t ab	NVDA+ta b	Annuncia l'oggetto o il controllo attualmente focalizzato. Premendo la combinazione due volte ne verrà fatto lo spelling
Legge il Titolo	NVDA+t	NVDA+t	Legge il titolo della finestra attiva in quel momento. Premendo la combinazione due volte ne verrà fatto lo spelling. Premendo per tre volte il contenuto verrà copiato negli appunti.
Legge la Finestra Attiva	NVDA+b	NVDA+b	Legge il contenuto della finestra in primo piano (utile nelle finestre di dialogo).
Legge la barra di stato	NVDA+fi ne	NVDA+sh ift+fine	Legge la barra di stato sempre che NVDA sia in grado di individuarne una. Inoltre sposta in quella posizione il navigatore ad oggetti. Una doppia pressione provocherà lo spelling delle informazioni. Una tripla pressione copierà il contenuto della barra di stato negli appunti

Esplorare con il cursore di sistema

Nome	Tasto desktop	Tasto laptop	Descrizione
Dire Tutto	NVDA+Freccia Giù	NVDA+a	Inizia a leggere dalla posizione del cursore di sistema sino alla fine del documento, spostando il cursore man mano che la lettura continua
Legge Riga Corrente	NVDA+freccia su	NVDA+l	Legge la riga sulla quale si trova il cursore di sistema. Premendo la combinazione due volte viene effettuato lo spelling della riga. La tripla pressione effettuerà lo spelling utilizzando la descrizione dei caratteri (ancona, bari, como, domodossola, etc
Legge Selezione corrente	NVDA+Shift+freccia su	NVDA+s	Legge il testo selezionato ammesso che ve ne sia uno.
frase successiva	alt+freccia Giù	alt+freccia a Giù	Sposta il cursore sulla frase successiva e la legge. (Supportato solo in Microsoft Word e Outlook)
frase precedente	alt+freccia Su	alt+freccia a Su	Sposta il cursore sulla frase precedente e la legge. (Supportato solo in Microsoft Word e Outlook)

Se ci si trova all'interno di una tabella, sono disponibili i seguenti comandi:

Nome	Tasto	Descrizione
Spostarsi alla colonna precedente	control+alt+freccia sinistra	Sposta il cursore di sistema alla colonna precedente della riga
Spostarsi alla colonna successiva	control+alt+freccia destra	Sposta il cursore di sistema alla colonna successiva della riga
Spostarsi alla riga precedente	control+alt+Freccia a Su	Sposta il cursore di sistema alla riga precedente (Rimanendo nella stessa colonna)
Spostarsi alla riga successiva	control+alt+Freccia a Giù	Sposta il cursore di sistema alla riga successiva (Rimanendo nella stessa colonna)

Navigazione ad oggetti

Nome	layout Desktop	layout Laptop	Tocco	Descrizione
Legge l'oggetto corrente	NVDA+5 del tastierino numerico	NVDA+shift +o	Nessuno	Annuncia l'oggetto corrente. Premendolo due volte ne fa lo spelling, mentre premendolo tre volte copia il nome dell'oggetto ed il suo valore negli appunti
Spostarsi all'oggetto contenitore	NVDA+8 del tastierino numerico	NVDA+Shift +freccia su	Scorrimento in alto (modo oggetti)	ci si sposta all'oggetto che contiene l'oggetto corrente
Spostarsi all'oggetto precedente	NVDA+4 del tastierino numerico	NVDA+shift +freccia sinistra	Scorrimento a sinistra (modo oggetti)	ci si Sposta all'oggetto precedente rispetto a quello attuale, sullo stesso livello
Spostarsi	NVDA+num	NVDA+shift	Scorrimento a	ci si Sposta all'oggetto successivo

all'oggetto successivo	pad6	+freccia destra	destra (modo oggetti)	rispetto a quello attuale, sullo stesso livello)
Spostarsi al primo oggetto contenuto	NVDA+2 del tastierino numerico	NVDA+shift+freccia giù	Scorrimento in basso (modo oggetti)	Ci si sposta al primo oggetto contenuto nell'oggetto attuale
Spostarsi all'oggetto focalizzato	NVDA+Meno del tastierino numerico	NVDA+Bacspazio	Nessuno	Sposta il navigatore ad oggetti sull'oggetto che attualmente ha il focus di sistema, e porta anche il cursore di controllo in quella posizione, se il cursore di sistema è visualizzato
Attivare l'oggetto corrente	NVDA+Invio del tastierino numerico	NVDA+Invio	Doppio tap	Attiva l'oggetto corrente (l'equivalente di cliccare col mouse o premere la barra spazio in presenza del focus)
Spostare il focus di sistema sull'oggetto corrente	NVDA+Shift+meno del tastierino numerico	NVDA+Shift+backspazio	Nessuno	Sposta il focus di sistema alla posizione del navigatore ad oggetti se possibile, mentre se premuto due volte sposta il cursore di sistema alla posizione del cursore di controllo
Annuncia posizione del cursore di controllo	NVDA+Can del tastierino numerico	NVDA+Can	Nessuno	Legge la posizione del testo o dell'oggetto sul cursore di controllo. Ad esempio, può significare la percentuale in un documento, la distanza dal bordo della pagina o l'esatta posizione sullo schermo. Una doppia pressione fornirà se possibile ulteriori dettagli.

Controllare il testo

Nome	layout Desktop	layout Laptop	Tocco	Descrizione
Spostarsi alla prima riga	shift+7 del tastierino numerico	NVDA+control+home	Nessuno	Sposta il cursore di controllo alla prima riga del testo
Spostarsi alla riga precedente, modalità esplorazione	7 del tastierino numerico	NVDA+freccia su	Scorrimento in alto (modo testo)	Sposta il cursore di controllo alla riga di testo precedente
Legge la riga corrente, modalità esplorazione	8 del tastierino numerico	NVDA+shift+.	Nessuno	Annuncia la riga di testo sulla quale è posizionato il cursore di controllo. Se premuto due volte ne fa lo spelling. Premuto tre volte effettua lo spelling con la descrizione dei caratteri

Spostarsi alla riga successiva, modalità esplorazione	9 del tastierino numerico	NVDA+freccia giù	Scorrimento in basso (modo testo)	Sposta il cursore di controllo alla riga di testo successiva
Spostarsi all'ultima riga, modalità esplorazione	shift+9 del tastierino numerico	NVDA+control+fine	Nessuno	Sposta il cursore di controllo all'ultima riga del testo
Spostarsi alla parola precedente, modalità esplorazione	4 del tastierino numerico	NVDA+control+frecci a sinistra	Scorrimento a sinistra con due dita (modo testo)	Sposta il cursore di controllo alla parola precedente nel testo
Legge la parola corrente, modalità esplorazione	5 del tastierino numerico	NVDA+control+.	Nessuno	Annuncia la parola del testo sulla quale è posizionato il cursore di controllo. Se premuto due volte ne fa lo spelling. Premuto tre volte effettua lo spelling con la descrizione dei caratteri
Spostarsi alla parola successiva, modalità esplorazione	6 del tastierino numerico	NVDA+control+frecci a destra	Scorrimento a destra con due dita (modo testo)	Sposta il cursore di controllo alla parola successiva nel testo
Spostarsi all'inizio della riga, modalità esplorazione	shift+1 del tastierino numerico	NVDA+inizio	Nessuno	Sposta il cursore di controllo all'inizio della riga
Spostarsi al carattere precedente, modalità esplorazione	1 del tastierino numerico	NVDA+freccia sinistra	Scorrimento a sinistra (modo testo)	Sposta il cursore di controllo al carattere precedente nella riga corrente di testo
Legge il carattere corrente, modalità esplorazione	2 del tastierino numerico	NVDA+.	Nessuno	Annuncia il carattere del testo sul quale è posizionato il cursore di controllo. Se premuto due volte effettua lo spelling mediante la sua descrizione. Se premuto tre volte fornisce il valore numerico del carattere in decimale e esadecimale.
Spostarsi al carattere successivo,	3 del tastierino numerico	NVDA+freccia destra	Scorrimento a destra (modo testo)	Sposta il cursore di controllo al carattere di testo successivo nella riga

modalità esplorazione				corrente
Spostarsi alla fine della riga, modalità esplorazione	shift+3 del tastierino numerico	NVDA+fine	Nessuno	Sposta il cursore di controllo alla fine della riga di testo corrente
Dire tutto, modalità esplorazione	Più del tastierino numerico	NVDA+shift+a	Scorrimento in basso con tre dita (modo testo)	Legge il testo dalla posizione attuale del cursore di controllo, spostando tale cursore man mano che la lettura continua
Selezionare e poi copiare dalla posizione del cursore di controllo	NVDA+f9	NVDA+f9	Nessuno	Dà inizio al processo di selezione e copia a partire dalla posizione del cursore di controllo. Si noti che NVDA non effettuerà alcuna operazione fino a quando non verrà specificato il punto di fine
Selezionare e copiare fino al cursore di controllo	NVDA+f10	NVDA+f10	Nessuno	Una singola pressione seleziona il testo dalla posizione iniziale impostata in precedenza fino alla posizione attuale del cursore di controllo, incluso il carattere in cui si trova. Una seconda pressione copierà il testo negli appunti di Windows
Annuncia formattazione del testo	NVDA+f	Nessuno Annuncia la formattazione del testo sul quale è posizionato il cursore di controllo. Una doppia pressione mostrerà le informazioni in modalità navigazione		
Annuncia sostituzione simbolo corrente	Nessuno	Nessuno	nessuno	Legge il simbolo situato alla posizione del cursore di controllo. Una doppia pressione visualizza il simbolo accompagnato dal testo ad esso dedicato in modalità navigazione.

Le Modalità di esplorazione

Nome	Layout Desktop	Layout Laptop	Tocco	Descrizione
Passa alla modalità di esplorazione successiva	NVDA+7 del tastierino numerico	NVDA+pagina su	Scorrimento in alto con due dita	Passa alla modalità di esplorazione successiva.
Passa alla modalità di esplorazione precedente	NVDA+1 del tastierino numerico	NVDA+pagina giù	Scorrimento in basso con due dita	Passa alla modalità di esplorazione precedente.

Esplorare con il mouse

Nome	tasto Desktop	tasto Laptop	Descrizione
Click tasto sinistro del mouse	Barra del tastierino numerico	NVDA+è	Effettua un click con il tasto sinistro del mouse. Per operare un doppio click premere il tasto due volte in rapida successione
Blocca tasto sinistro del mouse	Shift+Barra del tastierino numerico	NVDA+control+è	Blocca il tasto sinistro del mouse. Premere di nuovo tale combinazione per rilasciarlo. Per trascinare il mouse, premere la sequenza di tasti per bloccare il tasto sinistro e quindi spostare il mouse o fisicamente oppure con gli appositi comandi relativi al mouse
Click tasto destro del mouse	Asterisco del tastierino numerico	NVDA++	Effettua un click con il bottone destro del mouse.
Blocca tasto destro del mouse	Shift+Asterisco del tastierino numerico	NVDA+control++	Blocca il tasto destro del mouse. Premere di nuovo tale combinazione per rilasciarlo. Per trascinare il mouse, premere la sequenza di tasti per bloccare il tasto destro e quindi spostare il mouse o fisicamente oppure con gli appositi comandi relativi al mouse
Spostare il mouse alla posizione del navigatore ad oggetti	NVDA+Barra del tastierino numerico	NVDA+Shift+m	Sposta il mouse alla posizione del navigatore ad oggetti e quindi del cursore di controllo
Spostare il navigatore ad oggetti sul mouse	NVDA+Asterisco del tastierino numerico	NVDA+Shift+n	Sposta il navigatore ad oggetti sull'oggetto situato nella posizione del mouse

Modalità navigazione

Nome	Tasto	Descrizione
Commuta modalità focus/navigazione	NVDA+Spazio	Commuta tra le modalità focus e navigazione
Abbandona modalità	escape	Ritorna alla modalità navigazione se la modalità focus era

focus		stata impostata precedentemente in maniera automatica
Aggiorna documento in modalità navigazione	NVDA+f5	Ricarica il contenuto del documento attuale (utile nel caso certi contenuti della pagina non sembrano essere presenti. Funzione non disponibile in Microsoft Word e Outlook)
Trova	NVDA+Control+f	Apri una finestra di dialogo che consente di cercare del testo all'interno del documento. Fare riferimento alla sezione Cercare del testo per ulteriori informazioni.
Trova successivo	NVDA+f3	Trova la stringa successiva di testo precedentemente cercata nel documento
Trova precedente	NVDA+Shift+f3	Trova la stringa precedente di testo nel documento cercata con control+Nvda+f
Apri descrizione	NVDA+d	Apri una nuova finestra contenente la descrizione dell'elemento, basata sull'attributo longdesc, se presente.

Navigare con le lettere

I seguenti tasti premuti da soli portano al campo successivo, tenendo premuto Shift invece portano al campo precedente.

- h: intestazione
- l: elenco
- i: elemento di elenco
- t: tabella
- k: link
- n: Testo senza link
- f: campo form
- u: link non visitato
- v: link visitato
- e: campo editazione
- b: bottone
- x: casella di controllo
- c: casella combinata
- r: pulsante radio
- q: blocco tra virgolette
- s: separatore
- m: frame
- g: grafico
- d: Punto di riferimento
- o: oggetto incorporato (audio e video player, applicazione, finestra di dialogo, etc.)
- numeri da 1 a 6: intestazioni da 1 a 6
- a: annotazioni (commenti, revisioni degli autori, etc.)
- w: errori di ortografia

Per spostarsi all'inizio e alla fine degli elementi contenuti in elenchi e tabelle,:

Nome	Tasto	Descrizione
Spostarsi all'inizio del contenitore	punto e virgola	Si sposta al primo elemento presente negli elenchi o nelle tabelle, e vi posiziona il cursore
Spostarsi alla fine del contenitore	virgola	Si sposta all'ultimo elemento presente negli elenchi o nelle tabelle, e vi posiziona il cursore

Per attivare o disattivare la navigazione a lettere singole per il documento corrente, premere NVDA + shift + spazio.

Elenco elementi

Nome	Tasto	Descrizione
Elenco elementi modalità navigazione	NVDA+f7	Elenca vari tipi di elementi presenti nel documento corrente

Cercare del testo

Nome	Tasto	Descrizione
Trova testo	NVDA+control+f	Apri la finestra di ricerca
Trova successivo	NVDA+f3	cerca la prossima occorrenza del termine appena digitato
Trova precedente	NVDA+shift+f3	cerca l'occorrenza precedente del termine appena digitato

Oggetti incorporati

Nome	Tasto	Descrizione
Ritornare alla modalità navigazione	NVDA+control+s spazio	Sposta il focus dall'oggetto incorporato alla modalità navigazione

Lettura della matematica

Esplorazione interattiva

Nome	Tasto	Descrizione
Interagire con matematica	NVDA+alt+m	Inizia l'interazione con contenuto di tipo matematico.

Braille

Immissione Braille

Punto 7 elimina l'ultimo carattere o segno braille. Punto 8 elabora il braille inserito e aggiunge un invio. Tasto 7 + tasto 8 elabora il braille inserito, senza l'aggiunta di un invio o di uno spazio..

OCR: Riconoscimento del contenuto

OCR in Windows 10

Per riconoscere il testo presente alla posizione del navigatore ad oggetti con l'OCR di Windows 10, premere NVDA+r.

Funzioni speciali per le applicazioni

Microsoft Word

Lettura automatica delle intestazioni di riga e colonna

Nome	Tasto	Descrizione
Imposta intestazioni colonna	NVDA+sh ift+c	Imposta il riconoscimento dell'intestazione colonna per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.
Imposta intestazioni riga	NVDA+sh ift+r	Imposta il riconoscimento dell'intestazione riga per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.

Modalità navigazione in Microsoft Word

Per attivare o disattivare la modalità navigazione in Microsoft Word, servirsi della combinazione NVDA+spazio.

L'elenco elementi

Quando ci si trova in modalità navigazione in Microsoft Word, si può accedere all'elenco elementi tramite la combinazione di tasti NVDA+f7

Leggere i commenti

Per far in modo che NVDA legga i commenti alla posizione corrente del cursore, premere NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Lettura automatica delle intestazioni di riga e colonna

Nome	Tasto	Descrizione
Imposta intestazioni colonna	NVDA+sh ift+c	Imposta il riconoscimento dell'intestazione colonna per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.
Imposta intestazioni riga	NVDA+sh ift+r	Imposta il riconoscimento dell'intestazione riga per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.

L'elenco elementi

Per accedere all'elenco elementi in Microsoft Excel, utilizzare NVDA+f7.

Leggere i commenti

Per far in modo che NVDA legga i commenti della cella evidenziata, premere NVDA+alt+c.

Letture di celle protette

Per spostarsi in una cella protetta, passare alla modalità navigazione premendo NVDA+Spazio, dopodiché utilizzare i comandi standard di Excel come le frecce per spostarsi tra le celle del foglio di lavoro.

Microsoft PowerPoint

Nome	Tasto	Descrizione
Commuta lettura note	control+shift+s	Quando una presentazione è in esecuzione, questo comando permetterà di alternare tra le note del relatore della diapositiva e il contenuto della diapositiva stessa. Questo riguarda solo ciò che NVDA legge, non ciò che è visualizzato sullo schermo.

foobar 2000

Nome	Tasto	Descrizione
Annuncia tempo rimanente	control+shift+r	Annuncia il tempo restante della traccia attualmente in esecuzione, se ve n'è una.
Annuncia tempo trascorso	control+shift+e	Annuncia il tempo trascorso della traccia attualmente in esecuzione, se ve n'è una.
Annuncia lunghezza traccia	control+shift+t	Annuncia la lunghezza della traccia attualmente in esecuzione, se ve n'è una.

Miranda IM

Nome	Tasto	Descrizione
Annuncia messaggi recenti	NVDA+control+1-4	Annuncia uno degli ultimi messaggi, a seconda del numero premuto; ad esempio NVDA+control+2 legge il secondo messaggio più recente.

Poedit

Nome	Tasto	Descrizione
Annuncia finestra commenti	control+shift+c	Annuncia qualsiasi commento all'interno della finestra commenti.
Annuncia note per traduttori	control+shift+a	Annuncia ogni nota presente per traduttori.

Skype

In una conversazione:

Nome	Tasto	Descrizione
Annuncia messaggio	NVDA+control+1-0	Legge il messaggio e vi sposta il cursore di controllo, a seconda del numero premuto. Ad esempio NVDA+control+2 legge il secondo messaggio più recente.

Kindle per PC

è possibile utilizzare manualmente i tasti pagina su o pagina giù per spostarsi tra le pagine.

Selezionare il testo

Dopo aver selezionato il testo, premere il tasto applicazioni o maiusc+f10 per visualizzare le opzioni disponibili per operare con la selezione.

Azardi

Quando ci si trova nella visualizzazione della tabella dei libri aggiunti:

Nome	Tasto	Descrizione
Invio	invio Apre il libro selezionato.	
Menu di contesto	applicazioni	Apre il menu di contesto per il libro selezionato.

Configurare NVDA

Impostazioni di NVDA

Impostazioni voce (NVDA+control+v)

Name	Desktop key	Laptop key	Description
Livello di punteggiatura/simboli	NVDA+p	NVDA+p	Questa opzione permette di stabilire la quantità di punteggiatura e di altri simboli che dovranno essere annunciati in parole.

Seleziona sintetizzatore (NVDA+control+s)

Name	Desktop key	Laptop key	Description
Modalità attenuazione audio	NVDA+s hif+d	NVDA+s hif+d	Questa funzione, disponibile a partire da Windows8 in poi, consente di decidere se NVDA debba abbassare il volume delle altre applicazioni quando NVDA sta parlando, o per tutto il tempo in cui NVDA è in esecuzione.

Modificare al volo le impostazioni del sintetizzatore

Nome	Layout Desktop	Layout Laptop	Descrizione
Spostarsi al parametro successivo del sintetizzatore	NVDA+Control+Freccia destra	NVDA+Shift+Control+Freccia destra	Si sposta al prossimo parametro disponibile inerente la sintesi vocale e nel caso si sia raggiunto l'ultimo dell'elenco tornerà al primo

Spostarsi al parametro precedente del sintetizzatore	NVDA+Control+Freccia sinistra	NVDA+Shift+Control+Freccia sinistra	Si sposta al parametro precedente disponibile inerente la sintesi vocale e nel caso si sia raggiunto l'ultimo dell'elenco tornerà al primo
Aumentare il parametro corrente del sintetizzatore	NVDA+Control+Freccia su	NVDA+Shift+Control+Freccia su	Aumenta il valore del parametro sul quale si è posizionati. Ad esempio si aumenta la velocità, poi ci si sposta all'impostazione successiva, si aumenta il volume etc
Diminuire il parametro corrente del sintetizzatore	NVDA+Control+Freccia giù	NVDA+Shift+Control+Freccia giù	Diminuisce il valore del parametro sul quale si è posizionati. Ad esempio si diminuisce la velocità, poi ci si sposta all'impostazione successiva, si diminuisce il volume etc

Braille

Name	Desktop key	Laptop key	Description
Inseguimento Braille	NVDA+control+t	NVDA+control+t	Questa impostazione permette di decidere se il display braille seguirà il focus di sistema, il navigatore ad oggetti (cursore di controllo) o entrambi.

Tastiera (NVDA+control+k)

Name	Desktop key	Laptop key	Description
Leggi i caratteri digitati	NVDA+2	NVDA+2	Una casella di controllo che, se attivata, fa in modo che NVDA pronunci tutti i caratteri che vengono digitati sulla tastiera.
Leggi le parole digitate	NVDA+3	NVDA+3	Una casella di controllo che, se attivata, fa in modo che NVDA pronunci tutte le parole che vengono digitate sulla tastiera.
Leggi i tasti di comando	NVDA+4	NVDA+4	Una casella di controllo che, se attivata, fa in modo che NVDA pronunci tutte le combinazioni di tasti che non siano singoli caratteri che vengono digitati, ad esempio premendo il tasto control seguito da una lettera.

[Mouse (NVDA+control+m)

Name	Desktop key	Laptop key	Description
Abilita tracciamento del mouse	NVDA+m	NVDA+m	Una casella di controllo che, se attivata, istruisce NVDA ad annunciare il testo sul quale è posizionato il puntatore, mentre ci si sposta con esso sullo schermo. Questo permette di individuare gli elementi con una rappresentazione fisica e reale su come essi siano disposti sul video, piuttosto che utilizzare la navigazione ad oggetti.

Cursore di Controllo

Name	Desktop key	Laptop key	Description
Segue il focus della tastiera	NVDA+7	NVDA+7	Quando questa casella di controllo è attiva, il cursore di controllo verrà sempre posizionato sul medesimo oggetto del focus di sistema man mano che esso cambia.
Segue Cursore di sistema	NVDA+6	NVDA+6	Quando questa casella di controllo è attiva, il cursore di controllo verrà automaticamente spostato alla posizione del cursore di sistema man mano che esso si sposta.

Presentazione oggetti (NVDA+Control+o)

Name	Desktop key	Laptop key	Description
Aggiornamento barre di avanzamento	NVDA+u	NVDA+u	Quest'opzione è costituita da una casella ad elenco la cui funzione è controllare la modalità con la quale NVDA informerà l'utente sullo stato delle barre di avanzamento.
Leggi i cambiamenti dei contenuti dinamici	NVDA+5	NVDA+5	Permette di attivare o disattivare la lettura di alcuni contenuti, in particolare nelle applicazioni che fanno uso di terminali o la cronologia delle chat.

Modalità navigazione (NVDA+Control+b)

Name	Desktop key	Laptop key	Description
Usa il layout dello schermo, quando supportato	NVDA+v	NVDA+v	Questa casella di controllo modifica la modalità di visualizzazione di alcuni elementi, come ad esempio link o campi editazione.

Salvare e caricare la configurazione

Nome	Tasto Desktop	Tasto Laptop	Descrizione
Salva Configurazione	NVDA+Control+c	NVDA+Control+c	Salva la configurazione attuale in modo che non verrà persa all'uscita da NVDA
Torna alla configurazione salvata	NVDA+Control+r	NVDA+Control+r	Ripristina la configurazione di NVDA risalente all'ultima volta che essa è stata salvata. Premere tre volte in rapida successione per ripristinare le impostazioni di configurazione predefinite

Profili di configurazione

Gestione di base

- NVDA+control+p: Visualizza la finestra profili di configurazione.

Display braille supportati

Freedom Scientific Serie Focus/PAC Mate

Nome	Tasto
Scorri Display Braille indietro	topRouting1 (prima cella del Display)
Scorri Display Braille avanti	topRouting20/40/80 (ultima cella del Display)
Scorri display braille indietro	barraAvanzamentoSinistra
Scorri display Braille avanti	barraAvanzamentoDestra
Commuta inseguimento braille	leftGDFButton+rightGDFButton
Toggle left wiz wheel action	leftWizWheelPress
Move back using left wiz wheel action	leftWizWheelUp
Move forward using left wiz wheel action	leftWizWheelDown
Toggle right wiz wheel action	rightWizWheelPress
Move back using right wiz wheel action	rightWizWheelUp
Move forward using right wiz wheel action	rightWizWheelDown
Route to braille cell	routing
tasti shift+tab	spazio+punto1+punto2
tasto tab	spazio+punto4+punto5
freccia su spazio+punto1	
freccia giù	spazio+punto4
control+freccia sinistra	spazio+punto2
control+freccia destra	spazio+punto5
freccia sinistra	spazio+punto3
freccia destra	spazio+punto6
tasto inizio/home	spazio+punto1+punto3
tasto fine	spazio+punto4+punto6
control+home/inizio	spazio+punto1+punto2+punto3
control+fine	spazio+punto4+punto5+punto6
tasto alt	spazio+punto1+punto3+punto4
alt+tab	spazio+punto2+punto3+punto4+punto5
alt+shift+tab	Spazio+punto1+punto2+punto5+punto6
windows+tab	Spazio+punto2+punto3+punto4
tasto esc	spazio+punto1+punto5
tasto windows	spazio+punto2+punto4+punto5+punto6
spazio spazio	
tasto windows+d (riduce a icona tutte le	spazio+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+p

applicazioni)	unto6
annuncia riga corrente	spazio+punto1+punto4
NVDA menu	spazio+punto1+punto3+punto4+punto5

Per i modelli più recenti di Focus (focus 40, focus 80 e focus blue):

Nome	Tasto
Sposta display Braille alla riga precedente	leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Sposta Display Braille alla riga successiva	leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Solo per Focus 80:

Nome	Tasto
Scorri display braille indietro	leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Scorri display Braille avanti	leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA serie 6/protocol converter

Nome	Tasto
Scorrimento display braille indietro	t1 o etouch1
Sposta il display braille alla riga precedente	t2
Spostarsi alla posizione attuale del focus	t3
Sposta il Display Braille alla riga successiva	t4
Scorrimento Display Braille avanti	t5 o etouch3
Portare cursore sulla cella braille	routing
Mostra informazioni di formattazione testo sulla cella braille	cursor routing secondario
Alterna simulazione tastiera HID	t1+spEnter
spostarsi all'inizio della riga in modalità in linea	t1+t2
Spostarsi alla fine della riga in modalità in linea	t4+t5
Commuta inseguimento braille	t1+t3
Leggi titolo	etouch2
Leggi barra di stato	etouch4
Tasto shift+tab	sp1
Tasto alt	sp2
Tasto esc	sp3
Tasto tab	sp4
Freccia su	spUp
Freccia giù	spDown
Freccia sinistra	spLeft
Freccia destra	spRight
Tasto invio	spEnter, Enter

leggere data/ora	sp2+sp3
Menu NVDA	sp1+sp3
Tasto windows+d (ridurre ad icona tutte le applicazioni)	sp1+sp4
tasto windows+b (focus sul system tray)	sp3+sp4
Tasto windows	sp1+sp2, Windows
Tasto alt+tab	sp2+sp4
tasto control+home	t3+spUp
tasto control+end	t3+spDown
Tasto home	t3+spLeft
Tasto end	t3+spRight
Tasto alt	alt
Tasto control	control

Modelli Handy Tech

Name	Key
Scorre Display Braille indietro	left, up, b3
Scorre Display Braille avanti	right, down, b6
Sposta il display braille alla riga precedente	b4
Sposta il display braille alla riga successiva	b5
Route to braille cell	routing
Tasto shift+tab	esc, left triple action key up+down
Tasto alt	b2+b4+b5
Tasto esc	b4+b6
tasto tab	enter, right triple action key up+down
tasto invio	esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
tasto freccia su	joystickUp
tasto freccia giù	joystickDown
tasto freccia sinistra	joystickLeft
tasto freccia destra	joystickRight
Menu NVDA	b2+b4+b5+b6
Commuta inseguimento cursore braille	b2
Commuta cursore braille	b1
Commuta presentazione del focus in base al contesto	b7
Commuta immissione braille	spazio+b1+b3+b4 (spazio+B maiuscola)

MDV Lilli

Nome	Tasto
Scorre Display Braille indietro	LF
Scorre Display Braille avanti	RG
Sposta il display braille alla riga precedente	UP
Sposta il display braille alla riga successiva	DN
Route to braille cell	routing
Tasto shift+tab	SLF
Tasto tab	SRG
Tasto alt+tab	SDN
Tasto alt+shift+tab	SUP

Display Braille Baum/Humanware/APH/Orbit Reader

Nome	Tasto
Scorre Display Braille indietro	d2
Scorre Display Braille avanti	d5
Sposta il display braille alla riga precedente	d1
Sposta il display braille alla riga successiva	d3
Route to braille cell	routing

Per i modelli che possiedono un Joystick:

Nome	Tasto
FrecciaSu	up
Frecciagiù	down
FrecciaSinistra	left
FrecciaDestra	right
Tasto Invio	select

hedo ProfiLine USB

Nome	Tasto
Scorri display braille indietro	K1
Scorri display braille avanti	K3
Sposta display braille alla riga precedente	B2
Sposta Display Braille alla riga successiva	B5
Route to braille cell	routing
Commuta inseguimento Braille	K2
Dire tutto	B6

hedo MobilLine USB

Nome	Tasto
Scorri Display Braille indietro	K1
Scorri Display Braille avanti	K3
Sposta Display Braille alla riga precedente	B2
Sposta Display Braille alla riga successiva	B5
Route to braille cell	routing
Commuta inseguimento Braille	K2
Dire tutto	B6

HumanWare Brailiant BI/B Series / BrailleNote Touch

Assegnazione tasti per tutti i modelli

Nome	Tasto
Scorri Display Braille indietro	Sinistra
Scorri Display Braille avanti	Destra
Sposta Display Braille alla riga precedente	Su
Sposta Display Braille alla riga successiva	Giù
Route to braille cell	routing
Commuta inseguimento Braille	su+giù
Tasto Freccia su	spazio+punto1
Tasto Freccia giù	spazio+Punto4
Tasto Freccia Sinistra	spazio+punto3
Tasto Freccia Destra	spazio+punto6
shift+Tasto tab	spazio+punto1+punto3
Tasto tab	spazio+punto4+punto6
Tasto alt	spazio+punto1+punto3+punto4 (spazio+m)
Tasto esc	spazio+punto1+punto5 (spazio+e)
Tasto Invio	punto8
Tasto windows	spazio+punto3+punto4
Tasto alt+tab	spazio+punto2+punto3+punto4+punto5 (spazio+t)
Menu NVDA	spazio+punto1+punto3+punto4+punto5 (spazio+n)
Tasti windows+d (Riduce a icona tutte le applicazioni)	spazio+punto1+punto4+punto5 (spazio+d)
Dire Tutto	punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6

Assegnazione tasti per Brailiant BI 32, BI 40 e B 80

Nome	Tasto
Menu NVDA	c1+c3+c4+c5 (command n)
Tasti Windows+d (riduce a icona tutte le applicazioni)	c1+c4+c5 (command d)
Dire tutto	c1+c2+c3+c4+c5+c6

Assegnazione tasti per Brailiant BI 14

Nome	Tasto
Freccia su	joystick su
Freccia giù	joystick giù
Freccia sinistra	joystick sinistra
Freccia destra	joystick destra
Tasto invio	joystick action

HIMS serie Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Nome	tasto
Route to braille cell	routing
Scorri display braille indietro	ScorriSuLatoSinistro, ScorriSuLatoDestro, scorriLatoSinistro
Scorri display braille avanti	ScorriGiùLatoSinistro, ScorriGiùLatoDestro, ScorriGiù
Sposta display braille alla riga precedente	ScorriSuLatoSinistro+ScorriSuLatoDestro
Sposta display braille alla riga successiva	ScorriGiuLatoSinistro+ScorriGiùLatoDestro
Sposta alla riga precedente in modalità revisione	FrecciaSuLatoDestro
Sposta alla riga successiva in modalità revisione	FrecciaGiùLatoDestro
Sposta al carattere precedente in modalità revisione	frecciaSinistraLatoDestro
Sposta al carattere successivo in modalità revisione	frecciaDestraLatoDestro
Move to current focus	ScorriSuLatoSinistro+ScorriGiuLatoSinistro, ScorriSuLatoDestro+ScorriGiùLatoDestro, ScorriLatoSinistro+ScorriLatoDestro
tasto control	smartbeetle:f1, brailleedge:f3
tasto windows	f7, smartbeetle:f2
tasto alt	punto1+punto3+punto4+spazio, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
tasto shift	f5
tasto insert	punto2+punto4+spazio, f6
tasto applicazioni	punto1+punto2+punto3+punto4+spazio, f8

tasto blocca maiuscole	punto1+punto3+punto6+spazio
tasto tab	punto4+punto5+spazio, f3, brailleedge:f2
tasto shift+alt+tab	f2+f3+f1
tasto alt+tab	f2+f3
tasto shift+tab	punto1+punto2+spazio
tasto fine	punto4+punto6+spazio
tasto control+fine	punto4+punto5+punto6+spazio
tasto inizio	punto1+punto3+spazio, smartbeetle:f4
tasto control+inizio	punto1+punto2+punto3+spazio
tasto alt+f4	punto1+punto3+punto5+punto6+spazio
tasto freccia sinistra	punto3+spazio, frecciaSinistraLatoSinistro
tasto control+shift+freccia sinistra	punto2+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaSinistra	punto2+spazio
tasto shift+alt+frecciaSinistra	punto2+punto7+f1
tasto alt+frecciaSinistra	punto2+punto7
tasto frecciaDestra	punto6+spazio, frecciaDestraLatoSinistro
tasto control+shift+frecciaDestra	punto5+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaDestra	punto5+spazio
tasto shift+alt+frecciaDestra	punto5+punto7+f1
tasto alt+frecciaDestra	punto5+punto7
tasto paginaSu	punto1+punto2+punto6+spazio
tasto control+paginaSu	punto1+punto2+punto6+punto8+spazio
tasto frecciaSu	punto1+spazio, frecciaSuLatoSinistro
tasto control+shift+frecciaSu	punto2+punto3+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaSu	punto2+punto3+spazio
tasto shift+alt+frecciaSu	punto2+punto3+punto7+f1
tasto alt+frecciaSu	punto2+punto3+punto7
tasto shift+frecciaSu	ScorriGiuLatoSinistro+spazio
tasto PaginaGiù	punto3+punto4+punto5+spazio
tasto control+paginaGiù	punto3+punto4+punto5+punto8+spazio
tasto frecciaGiù	punto4+spazio, frecciaGiùLatoSinistro
tasto control+shift+frecciaGiù	punto5+punto6+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaGiù	punto5+punto6+spazio
tasto shift+alt+frecciaGiù	punto5+punto6+punto7+f1

tasto alt+frecciaGiù	punto5+punto6+punto7
tasto shift+frecciaGiù	spazio+ScorriGiùLatoDestro
tasto escape	punto1+punto5+spazio, f4, brailledge:f1
tasto canc	punto1+punto3+punto5+spazio, punto1+punto4+punto5+spazio
tasto f1	punto1+punto2+punto5+spazio
tasto f3	punto1+punto2+punto4+punto8
tasto f4	punto7+f3
tasto windows+b	punto1+punto2+f1
tasto windows+d	punto1+punto4+punto5+f1
tasto control+insert	smartbeetle:f1+scorriLatoDestro
tasto alt+insert	smartbeetle:f3+scorriLatoDestro

Display Braille Seika

Nome	Tasto
Scorri display braille indietro	sinistro
Scorri display braille avanti	destro
Sposta display braille alla riga precedente	b3
Sposta display braille alla riga successiva	b4
Commuta inseguimento braille	b5
Dire tutto	b6
tab	b1
shift+tab	b2
alt+tab	b1+b2
Menu NVDA	sinistro+destro
Route to braille cell	routing

Nuovi modelli Papenmeier BRAILLEX

Nome	Tasto
Scorri Display braille indietro	left
Scorri Display Braille avanti	right
Sposta Display Braille alla riga precedente	up
Sposta Display Braille alla riga successiva	dn
Route to braille cell	routing
Annuncia il carattere attuale sul cursore di controllo	l1
Attiva l'oggetto corrente	l2
Commuta inseguimento Braille	r2
Annuncia Titolo	l1+up

Annuncia barra di stato	l2+down
Spostarsi all'oggetto contenitore	up2
Spostarsi al primo oggetto contenuto	dn2
Spostarsi all'oggetto precedente	left2
Spostarsi all'oggetto successivo	right2
Mostra formattazione testo sulle celle braille	Riga cursor routing superiore

Nome	Tasto
escape	spazio con punto 7
Freccia su spazio con punto 2	
Freccia sinistra	spazio con punto 1
Freccia Destra	spazio con punto 4
Freccia giù	spazio con punto 5
control	lt+punto2
alt	lt+punto3
control+escape	spazio con punto 1 2 3 4 5 6
tab	spazio con punto 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX vecchi modelli

Dispositivi con EAB

Nome	Tasto
Scorri Display braille indietro	left
Scorri Display Braille avanti	right
Sposta Display Braille alla riga precedente	up
Sposta Display Braille alla riga successiva	dn
Route to braille cell	routing
Annuncia il carattere attuale sul cursore di controllo	l1
Attiva l'oggetto corrente	l2
Annuncia Titolo	l1+up
Annuncia barra di stato	l2+down
Spostarsi all'oggetto contenitore	up2
Spostarsi al primo oggetto contenuto	dn2
Spostarsi all'oggetto precedente	left2
Spostarsi all'oggetto successivo	right2
Mostra formattazione testo sulle celle braille	Riga cursor routing superiore

BRAILLEX Tiny:

Nome	Tasto
------	-------

Annuncia carattere attuale in modalità navigazione	l1
Attiva oggetto corrente	l2
Scorri display braille indietro	left
Scorri display braille avanti	right
Sposta display braille alla riga precedente	up
Sposta display braille alla riga successiva	dn
Commuta inseguimento braille	r2
Spostarsi all'oggetto contenitore	r1+up
Spostarsi al primo oggetto contenuto	r1+dn
Spostarsi all'oggetto precedente	r1+left
Spostarsi all'oggetto successivo	r1+right
Annuncia formattazione testo	reportf
Leggi titolo	l1+up
Leggi barra di stato	l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Nome	Tasto
Annuncia carattere attuale in modalità navigazione	l1
Attiva oggetto corrente	l2
Commuta inseguimento braille	r2
Annuncia formattazione testo	reportf
Sposta display braille alla riga precedente	up
Sposta display braille indietro	left
Sposta display braille avanti	right
Sposta display braille alla riga successiva	dn
Spostarsi all'oggetto successivo	left2
Spostarsi all'oggetto contenitore	up2
Spostarsi al primo oggetto contenuto	dn2
Spostarsi all'oggetto precedente	right2

HumanWare BrailleNote

Nome	Tasto
Scorre Display Braille indietro	back
Scorre Display Braille avanti	advance
Sposta Display Braille alla riga precedente	previous
Sposta display braille alla riga successiva	next
Route to braille cell	routing

Menu NVDA	spazio+punto1+punto3+punto4+punto5 (spazio+n)
Commuta inseguimento braille	previous+next
Freccia su	spazio+punto1
Freccia giù	spazio+punto4
Freccia sinistra	spazio+punto3
Freccia destra	spazio+punto6
Pagina su	spazio+punto1+punto3
Pagina giù	spazio+punto4+punto6
Tasto Home	spazio+punto1+punto2
Tasto End	spazio+punto4+punto5
Control+home	spazio+punto1+punto2+punto3
Control+end	spazio+punto4+punto5+punto6
Spazio	spazio
Invio	spazio+punto8
Backspace	spazio+punto7
Tasto Tab spazio+punto2+punto3+punto4+punto5 (spazio+t)	
Shift+tab	spazio+punto1+punto2+punto5+punto6
Tasto Windows	spazio+punto2+punto4+punto5+punto6 (spazio+w)
Tasto Alt	spazio+punto1+punto3+punto4 (spazio+m)
Commuta aiuto immissione	spazio+punto2+punto3+punto6 (spazio+h abbassata)

Di seguito i comandi relativi al BrailleNote QT quando non è impostato in modalità immissione braille.

Nome	Tasto
menu NVDA	read+n
Tasto Freccia su	FrecciaSu
Tasto Freccia giù	FrecciaGiù
Tasto Freccia sinistra	FrecciaSinistra
Tasto freccia destra	FrecciaDestra
Tasto pagina su	function+frecciaSu
Tasto pagina giù	function+frecciaGiù
Tasto Home	function+frecciaSinistra
Tasto End	function+frecciaDestra
Control+home	read+t

Control+end	read+b
Tasto Invio	Invio
Tasto Backspace	backspace
Tasto Tab	tab
Shift+tab	shift+tab
Tasto Windows	read+w
Tasto Alt	read+m
Attiva/disattiva aiuto immissione	read+1

Di seguito i comandi assegnati alla rotella di scorrimento:

Nome	Tasto
Tasto Freccia su	FrecciaSu
Tasto Freccia giù	FrecciaGiù
Tasto Freccia sinistra	FrecciaSinistra
Tasto freccia destra	FrecciaDestra
Tasto Invio	Pulsante centrale
Tasto Tab	rotella senso orario
Shift+tab	rotella senso antiorario

EcoBraille

Nome	Tasto
Scorrimento indietro	T2
Scorrimento avanti	T4
Spostarsi alla riga precedente	T1
Spostarsi alla riga successiva	T5
Route to braille cell	Routing
Attivare oggetto corrente	T3
Modalità revisione successiva	F1
Spostarsi all'oggetto contenitore	F2
Modalità revisione precedente	F3
Spostarsi all'oggetto precedente	F4
Annunciare oggetto corrente	F5
Spostarsi all'oggetto successivo	F6
Spostarsi all'oggetto che ha il focus	F7
Spostarsi al primo oggetto contenuto	F8
Spostare il cursore di sistema alla posizione corrente del cursore di controllo	F9
Leggi la posizione del cursore di controllo	F0

Commuta inseguimento braille	A
------------------------------	---

SuperBraille

Nome	Tasto
Scorrimento display braille indietro	Meno del tastierino numerico
Scorrimento display braille avanti	Più del tastierino numerico

Display Eurobraille Esys/Esytime/Iris

Nome	Tasto
Scorri display braille indietro	switch1-6sinistro, l1
Scorri display braille avanti	switch1-6Destro, l8
Vai al focus attuale	switch1-6Sinistro+switch1-6Destro, l1+l8
Route to braille cell	cursor routing
Mostra informazioni di formattazione sulle celle braille	doppio cursor routing
Vai alla riga precedente in modalità revisione	joystick1Su
Vai alla riga successiva in modalità revisione	joystick1Giù
Vai al carattere precedente in modalità revisione	joystick1Sinistro
Vai al carattere successivo in modalità revisione	joystick1Destro
Passa alla modalità di revisione precedente	joystick1Sinistro+joystick1Su
Passa alla modalità di revisione successiva	joystick1Destro+joystick1Giù
Cancella l'ultima cella braille inserita o l'ultimo carattere	backspace
Transcodifica l'immissione braille e preme il tasto invio	backspace+spazio
Tasto insert	punto3+punto5+spazio, l7
Tasto cancella	punto3+punto6+spazio
Tasto inizio	punto1+punto2+punto3+spazio, joystick2Sinistro+joystick2Su
Tasto fine	punto4+punto5+punto6+spazio, joystick2Destro+joystick2Giù
Freccia sinistra	punto2+spazio, joystick2Sinistro, Freccia sinistra
Freccia destra	punto5+spazio, joystick2Destro, Freccia destra
Freccia su	punto1+spazio, joystick2Su, Freccia su
Freccia giù	punto6+spazio, joystick2Giù, freccia giù
Tasto invio	joystick2Center
Pagina su	punto1+punto3+spazio

pagina giù	punto4+punto6+spazio
Tasto 1 del tastierino numerico	punto1+punto6+backspace
Tasto 2 del tastierino numerico	punto1+punto2+punto6+backspace
Tasto 3 del tastierino numerico	punto1+punto4+punto6+backspace
Tasto 4 del tastierino numerico	punto1+punto4+punto5+punto6+backspace
Tasto 5 del tastierino numerico	punto1+punto5+punto6+backspace
Tasto 6 del tastierino numerico	punto1+punto2+punto4+punto6+backspace
Tasto 7 del tastierino numerico	punto1+punto2+punto4+punto5+punto6+backspace
Tasto 8 del tastierino numerico	punto1+punto2+punto5+punto6+backspace
tasto 9 del tastierino numerico	punto2+punto4+punto6+backspace
Tasto Insert del tastierino numerico	punto3+punto4+punto5+punto6+backspace
Tasto Punto del tastierino numerico	punto2+backspace
Tasto Diviso del tastierino numerico	punto3+punto4+backspace
Tasto Per del tastierino numerico	punto3+punto5+backspace
Tasto Meno del tastierino numerico	punto3+punto6+backspace
Tasto Più del tastierino numerico	punto2+punto3+punto5+backspace
Tasto Invio del tastierino numerico	punto3+punto4+punto5+backspace
Tasto escape	punto1+punto2+punto4+punto5+spazio, l2
Tasto tab	punto2+punto5+punto6+spazio, l3
Tasto shift+tab	punto2+punto3+punto5+spazio
Tasto stampaSchermo	punto1+punto3+punto4+punto6+spazio
Tasto pausa	punto1+punto4+spazio
Tasto applicazioni	punto5+punto6+backspace
Tasto f1	punto1+backspace
Tasto f2	punto1+punto2+backspace
Tasto f3	punto1+punto4+backspace
Tasto f4	punto1+punto4+punto5+backspace
Tasto f5	punto1+punto5+backspace
Tasto f6	punto1+punto2+punto4+backspace
Tasto f7	punto1+punto2+punto4+punto5+backspace
Tasto f8	punto1+punto2+punto5+backspace
Tasto f9	punto2+punto4+backspace
Tasto f10	punto2+punto4+punto5+backspace
Tasto f11	punto1+punto3+backspace
Tasto f12	punto1+punto2+punto3+backspace

Tasto windows	punto1+punto2+punto3+punto4+backspace
Tasto BloccaMaiuscole	punto7+backspace, punto8+backspace
Tasto numLock	punto3+backspace, punto6+backspace
Tasto shift	punto7+spazio, l4
Alterna tasto shift	punto1+punto7+spazio, punto4+punto7+spazio
tasto control	punto7+punto8+spazio, l5
Alterna tasto control	dot1+dot7+dot8+space, dot4+dot7+dot8+space
Tasto alt	punto8+spazio, l6
Alterna tasto alt	punto1+punto8+spazio, punto4+punto8+spazio
Alterna simulazione tastiera HID	esytime):l1+joystick1Giù, esytime):l8+joystick1Giù

BRLTTY

Nome	comando BRLTTY
Scorre Display Braille indietro	fwinlt (go left one window)
Scorre Display Braille avanti	fwinrt (go right one window)
Sposta il Display Braille alla riga precedente	lnup (go up one line)
Sposta il Display Braille alla riga successiva	lndn (go down one line)
Route to braille cell	route (bring cursor to character)